

Anleitung zum Update der Vorlagen zu Hybase Version 6

WICHTIG:

Das Update sollte nur von Mitarbeitern der EDV durchgeführt werden.

Bei der Datei „hybase60_vo.exe“ handelt es sich um ein selbstextrahierendes Zip-Archiv.

Hinweis:

Ab Mai 2004 wird Hybase Versionsfrei installiert. Das bedeutet:

Verzeichnisname (bei Standardinstallation), Systemdateibezeichnungen sowie die Bezeichnung der Konfigurationsdatei beinhalten keine Hinweise mehr auf die Programmversion.

Updates werden nur noch Versionsfrei ausgeliefert. Gegebenenfalls müssen Update-Verzeichnis und/oder Dateinamen für Ihre Installation angepasst werden:

	Bis Juni 2004 MIT Version	Ab Mai 2004 OHNE Version
Installationsverzeichnis	..\Hybase6 ..\Hybase50 ..\Hybase42\Hybase
Systemdateien (Exen)	Hybase6.exe Hybase50.exe Hybase42.exe ...	Hybase.exe (Hystat.exe) (Hybog.exe)
Konfigurationsdatei (ini)	Hybase6.ini Hybase50.ini ...	Hybase.ini


Zur Vorgehensweise:

- **Sichern der bisherigen Vorlagen**

- Sichern aller Dateien aus dem Verzeichnis ...\\Hybase\\Vorlagen\
(ggf. auf Server)


- **Update aufspielen**

- Nach dem Download kann die Datei „hybase60_vo.exe“ durch Doppelklick gestartet werden



<OK>

Als Extrahier-Verzeichnis **muß** das Vorlagenverzeichnis unter Hybase eingetragen werden. Die Voreinstellung C:\Programme\CymedAG\Hybase\Vorlagen\ (Standardinstallation) muß ggf. angepaßt werden.



<Extrahieren>

- <Extrahieren> anklicken
Es werden NUR die Standardvorlagen ersetzt (zu erkennen an der Zeichenfolge *-CY-* im Dateinamen). Eigene Vorlagen, die im Verzeichnis \VorlagenBenutzer abgespeichert sind, bleiben unberührt.

- **FERTIG !**

Bei Fragen zum Update oder Probleme bei der Durchführung, wenden Sie sich bitte an den Hybase Support.

Tel.: 0234 / 32 47 – 200

Email: support@cymed.de